

# Broek DORTJE

## Naaibescrijving

Voor beginners een zeer eenvoudig model. Gevorderden  
kunnen natuurlijk hun eigen stijl  
gebruiken



## Fotos



## Beschreibung

De broek reikt tot de enkels en kan lang gedragen worden. Meet voor de zekerheid vóór het knippen de binnenbeenlengte op.

De broekzakbeleggen bij de zakingang goede kanten op elkaar spelden en stikken. Knip de naadtoeslag tot ongeveer 2mm af. Vouw het beleg naar binnen en stik de zakopening twee keer door.

Speld en naai de onderzak op de bovenzak. Stik de zak dicht en werk hem af. Stik de heup-en zijnaad, zodat later niets kan verschuiven.





Vouw de naden van de achterzak naar binnen en stik ongeveer 8 mm vanaf de kant door.




Vouw de bovenste rand twee keer ingeslagen naar binnen en stik twee keer door.



Speld de achterzak op het achterbeen en stik hem smal op de kant vast.  
Naai voor de stevigheid een trensje (een rijtje met dicht op elkaar genaaide zig-zag steekjes) op beide ingangen bovenaan de zakopening



Naai elastiek op de naadtoeslag van de middelste achterbenen. Hoe meer het elastiek tijdens het naaien wordt uitgerekt, des te meer rimpelt de stof. Het beste gaat dit met een drievoudige zigzag.



Naai alle deelnaden. Naai de rondingen heel langzaam en let daarbij op dat de stof niet uitgerekt wordt.






Werk alle deelnamen af. Vouw en strijk de bovenste naden naar boven en de onderste naden naar beneden en stik ze op de goede kant door.




Doe hetzelfde bij alle broekdelen.



Naai de zijnaden op elkaar. Begin daarbij aan de onderkant. Rek het middelste broekdeel uit en let er op dat de deelnaden op elkaar aansluiten. Vouw de naadtoeslag naar achteren en stik hem smal op de kant door .




Knip een strook voor de zoom. Dit gaat het snelste en het mooiste met een rolmes.



Vouw de zoomstrook verkeerde kanten op elkaar. Stik deze met kleine plooitjes om de 4/5 cm op de onderkant van de broekpijpen.





Werk de naadtoeslag af, vouw hem naar boven en stik smal op de kant door.


Sluit de zijnaden. Let daarbij op dat de deelnaden overeen komen. Werk de binnenbeennaden af, vouw ze naar voren en naai aan de onderkant een klein driehoekje zodat de naadtoeslag mooi omgevouwen blijft.



Eén broekspijp in de andere schuiven, goede kanten op elkaar.




Stik de kruisnaad in één keer. Daarna afwerken.



De „nepsplit“ met spelden vast zetten en doorstikken. Stik daarbij gelijk de kruisnaad door tot de taille aan de achterkant. Stik een trensje aan het einde van het split.





Leg de broek glad neer. Meet de lengte van de tailleband plus 2 keer 1 cm extra voor de naden.




Sluit de tailleband op de smalle kant en laat daarbij een kleine opening voor het elastiek over.

Knip de naadtoeslag iest korter.



Stik de tailleband aan de binnenkant van de broek. Laat de naad van de tailleband middenachter vallen.



Vouw de tailleband naar buiten om, sla hem 1 cm naar binnen en speld hem rondom. Stik de band vlak op de rand vast.



Stik ook de bovenrand smal door en stik nogmaals een naad in het midden. Laat bij deze naad een opening van 2 cm over. Rijg elastiek door de bovenste en onderste tunnel. Sluit de opening en de middelste naad met een paar steken.



Naai er nog een paar versieringen op en klaar is de bijzondere broek.