

wadenlange Hose CARINA



Alle Hosenteile mit Nahtzugabe zuschneiden, dazu entweder die Bindebänder, den Paspelstreifen, die Manschetten oder die Bündchenware für den gewünschten Saumabschluss.


Vorderer und rückwärtiger Bindestreifen können auch jeweils in einem Teil zugeschnitten werden.



Rückwärtige Passen rechts auf rechts an die Hosenteile steppen, Nahtzugabe in die Passen klappen und knappkantig absteppen.



An den beiden Tascheneingriffen jeweils zwei kleine Fältchen steppen und nach Wunsch auf der rechten Stoffseite absteppen.



Taschenbeutel mit dem Eingriff rechts auf rechts auf die Hosenteile stecken, den Eingriff steppen und die Nahtzugabe einkürzen.

Taschenbeutel nach innen klappen und den Tascheneingriff knappkantig absteppen.



Die anderen beiden Taschenteile rechts auf rechts auf die ersten beiden stecken und nähen.



Wenn der Saum mit dem Paspelstreifen eingefasst oder Bündchenware angesetzt werden soll, die Seitennähte rechts auf rechts bis zum unteren Ende nähen.

Für die geschlitzten Versionen (mit Saummanschetten oder Bindebändern) alle Seitenkanten einzeln versäubern.

Seitennähte rechts auf rechts bis zum eingezeichneten Schlitz nähen, Nahtzugaben in das rückwärtige Hosenteil bügeln, am Schlitz eine kleine Ecke klappen und die eine Nahtzugabe am Schlitz in das vordere Hosenteil klappen.




Erst die Schlitzseiten auf der vorderen Hose knappkantig steppen, dann die durchgehende Nahtzugabe der rückwärtigen Hose steppen und mit einer kleinen Zickzackraupe das Schlitzende sichern.

Innere Beinnähte schließen.

Bindeversion:



Falls nicht in einem Teil zugeschnitten, jeweils einen vorderen und einen rückwärtigen Bindestreifen an den Schmalseiten aneinander nähen.



Hosenbein etwas einkräuseln.

Jeweils die rechte Seite des Bindestreifens an die linke Seite des Hosenbeines steppen, dabei die Markierungen beachten.

Bindestreifen rechts auf rechts falten und die Schmalseiten jeweils bis zum Hosenbein aufeinander steppen. Nahtzugaben etwas einkürzen, Ecken abschrägen und vorsichtig wenden..



Nahtzugabe im Hosenbeinbereich nach innen bügeln, auf steppen und rundherum das Bindeband absteppen.



Ein Hosenbein rechts auf rechts in das andere stecken und die Schrittnaht in einem Zug schließen.



Den "unechten" Reißverschlusschlitz nach innen klappen und den Schritt komplett bis zur rückwärtigen Taille absteppen.



Tailenbund ansetzen, eine genaue Anleitung ist [HIER](#) zu finden.

FERTIG!

Version mit Einfasstreifen:



Die Einfasstreifen rechts auf rechts an den Schmalseiten nähen.

Die Säume der Hosenbeine einkräuseln und den Streifen mit der rechten Seite rundherum an die linke Hosenseite nähen.

Streifen nach außen klappen, Nahtzugabe einklappen und knappkantig über die erste Naht stecken und steppen.



FERTIG!

Version mit Bündchen:



Bündchen an die Hosenbeine nähen. Hierfür die Längsseiten der Strickbündchen rechts auf rechts zusammen nähen, wenden und zum Saumbündchen umfalten. Hinweis: Bündchenweite vorher kontrollieren, da die Schnittmaße aufgrund der unterschiedlichen Dehnbarkeit der Stoffe abweichen können!

Die Saumbündchen mit den offenen Kanten auf die rechten Hosenseiten stecken und rundherum gedehnt fest steppen. Nahtzugaben nach oben in die Hosenbeine klappen und von rechts schmalkantig absteppen

Version mit Manschetten:



Jeweils zwei Knopflöcher in die äußeren Teile entsprechend der Anzeichnung auf dem Schnittmuster nähen. Dabei abreißbare Vlieseline zur Verstärkung unterlegen.

Alternativ können auch Riegel genäht, Schnallen, Ösen und Knöpfe oder auch Bänder aufgesetzt werden.



Hosenbeine mit dem Schlitz nähen und die Hosenbeine etwas einkräuseln.

Innere Manschettenteile rechts auf links an den eingekräuselten Beinabschluss steppen, dabei steht die Nahtzugabe über.

Äußere Manschettenteile rechts auf rechts auf die inneren stecken und seitlich und unten in einem Zug aufnähen. Nahtzugabe einkürzen und auf die rechte Seite krepeln.



Nahtzugabe an der Oberkante der äußeren Manschette nach innen klappen und knappkantig aufsteppen, dabei gleich fortlaufend rundherum knappkantig nähen. Einen Tunnel unterhalb der Knopflöcher steppen und Band einziehen.

FERTIG!