

SINA

Design: traumschnitt



Knip alle patroondelen uit de stof en werk ze met een zigzagsteekje of met de locker af.



Stik de inzetstukken in de benen. Vouw de naadtoeslagen van het inzetstuk weg en stik ze aan de goede kant door.



Stik de zijdelen aan de voorbenen. Vouw de naden naar de zijnaad en stik ze door.



Stik de passen aan de voor- en achterbenen. Vouw de naden naar boven. Geef in de hoek bij de voorpas een inknipje en stik de naden op de pas door.



Maak de zakken en de zakkleppen voor de voor- en achterbenen. Stik daarvoor alle delen g.k.o.e. met een kleine keeropening aan de bovenkant. Knip de naden korter, keer de zakken en kleppen en strijk ze plat. Zakbovenkanten doorstikken en daarbij de keeropening sluiten. Stik de zakken en kleppen volgens de tekens van het patroon op de benen. Verstevig de zakingangen met trensjes. Stik bij de kleppen ook trensjes bij de hoeken.



Leg de voor- en achterbenen g.k.o.e. en stik de zijnaden.



Stik de volantdelen vóór aan de achtervolant g.k.o.e. Strijk de naden open. Werk de volants af met een schuine strook of biaisband of stik er een kantje langs.



Stik de volants g.k.o.e. aan de benen. De voorkanten van de volants overlappen elkaar. Let er op dat de buitenste voorkant van de volant onder ligt. Stik de volants vast, vouw de naad naar boven en stik hem door.



Broek met elastiek:

Schuif de benen g.k.o.e. in elkaar en stik de kruisnaad. Maak een nepsplit en elastiek in de tailleband.

Broek met ritssluiting:

Sluit de kruisnaad tot aan het splitteken.



Stik de rits op het beleg.



Stik een ritsbeleg op de linker broekkant. Vouw het beleg naar binnen en strijk het plat.



Stik het ritsbeleg met rits aan de rechter broekkant en stik het tot aan het splitteken vast.



Vouw het beleg naar binnen en stik het smal door. Speld nu de rits op de linker broekheft en stik hem vast. Let op! Stik niet per ongeluk het beleg mee. Verstevig de onderkant van het split met een trensje en stik daarbij wel het beleg mee. Een nauwkeurige uitgebreide beschrijving is [HIER](#) te vinden.



Strijk vlieseline op de plaats waar knoop en knoopsgat komen. Speld de tailleband aan de verkeerde kant van de broek en stik hem vast.



Vouw de tailleband naar voren en stik hem smal door. Laat daarbij op twee plaatsen een stukje open voor het elastiek.



Rijg elastiek door de openingen en stik de uiteinden goed vast. Stik daarna de openingen in de tailleband dicht.



Stik de tailleband nog een keer helemaal rondom door.



Maak een knoopsgat en zet een knoop aan. Versier de broek naar wens.

Klaar!