

Kleid CARA

Nähanleitung

Für Nähanfänger, möglichst einfach gehalten. Fortgeschrittene können natürlich ihre eigenen Techniken anwenden, wie Innenverarbeitung ohne Versäuberungsnähte...



Fotos



Beschreibung

Das Kleid ist wadenlang geschnitten, bitte vor dem Zuschneiden das Rockteil ggf. auf die gewünschte Gesamtlänge anpassen.

Bei Stoffen ohne "Strich", bzw. vorgegebene Musterverlaufsrichtung können die Rockteile gegeneinander, also spiegelverkehrt zugeschnitten werden, das spart viel Stoff!

Die Streifen für den Saumabschluss lassen sich super fix mit Rollschneider, matte und Lineal zuschneiden.



Die Belege für die Armausschnitte an den längeren Kanten versüßern und rechts auf rechts an die Ausschnitte der Kleiderteile steppen. Nahtzugaben auf ca. 2 mm zurückschneiden.



Nach innen wenden, einmal knappkantig und einmal in ca. 1 cm Abstand durchsteppen.



Gummiband durch den Tunnel ziehen und an der Oberkante mit ein paar Stichen auf der Nahtzugabe festnähen. Seitlich sollte das Gummi etwas herausragen.



Kleine Vliesstückchen zur Verstärkung innen auf die Trägerbügel.



Die Passen rechts auf rechts auf die Passen des Innenstoffes legen und von Armausschnitt bis zum anderen Armausschnitt steppen. Auf ca. 2 mm die Nahtzugabe zurückschneiden, die Ecken etwas kappen.



Wenden und rundherum schmalkantig absteppen.



Fadenspannung an der Nähmaschine herunterregeln und zweimal entlang der oberen Rundung des Rockteiles steppen. Fäden lose hängen lassen.



Passenmitte auf die Mitte des Rockteiles stecken, auch die Seitenkanten entsprechend stecken, so dass Passe und Armrundung aufeinander treffen. Die beiden lockeren Fäden soweit anziehen, dass sich das Rockteil auf die Passenform einkräuselt. Anfangs- und Endfäden mehrmals um die Stecknadeln wickeln und zwischen den Hilfsnähten das Rockteil an die Passe steppen. vorher nicht vergessen, die Fadenspannung wieder zu erhöhen :-)



Überschüssige Fäden abschneiden, bzw. entfernen, die Naht versäubern. So bei beiden Pässen verfahren.



Nahzugabe nach oben, in die Passe, bügeln und schmalkantig auf der Passe absteppen.



Seitliche Gummis auf ca. 6 cm anziehen, die Seitennähte schließen, dabei werden die Gummibänder dann ja mitgefasst.

Seitennähte versäubern.



Die Nahtzugaben im Bereich der Gummis in das Vorderteil klappen und ein kleines Dreieck steppen. So stehen die Nahtzugaben nicht hervor.



Knopflöcher und Knöpfe nach Wunsch in die Träger arbeiten.



Streifen für den Saum mittig links auf links falten und den ersten Zentimeter zwischen den Streifen einklappen. Bei einer Seitennaht anfangen und ihn bis kurz vor die andere Seitennaht fest steppen.



Kurz anhalten beim Nähen und den Streifen ca. 1 cm über die Seitennaht ragend abschneiden, diesen Zentimeter wieder einklappen und bis zur Seitennaht nähen.



Den nächsten Streifen genau wie den ersten nähen, also:
ersten Zentimeter einklappen, bis kurz vor die andere Seitennaht nähen, abschneiden und wieder den letzten Zentimeter einklappen.



Die Nahtzugaben versäubern, ...



... in das Rockteil klappen und knappkantig auf dem Rockteil absteppen.

Gummikordel einziehen, dabei bei einer Seitennaht einen Kordelstopper mit auffädeln und die Enden verknoten. Den Knoten in den Tunnel schieben, an der anderen Seitennaht einen Überschlagsknoten mit kleiner Schlaufe machen ...

FERTIG !