

SINA

Design: traumschnitt



Alle Teile zuschneiden und versäubern.



Einsätze in die Hosenbeinteile nähen. Nahtzugaben umklappen und schmalkantig absteppen.



Seitenteile an die vorderen Hosenbeinteile nähen. Nahtzugaben umklappen und schmalkantig absteppen.



Passen an die vorderen und hinteren Hosenbeinteile nähen. Nahtzugaben umklappen, beim Vorderteil an der Ecke die Nahtzugaben etwas einknipsen und schmalkantig absteppen.



Taschenklappen und Taschen für die Vorder- und Hinterbeinteile anfertigen. Alle Teile rechts auf rechts entsprechend zusammen nähen und jeweils an der Oberkante eine kleine Öffnung zum Wenden lassen. Nahtzugaben zurück schneiden. Taschen auf rechts drehen und glatt bügeln. Taschenoberkanten absteppen und dabei die Wendeöffnungen mit schließen.

Taschen entsprechend den Markierungen aufsteppen und die Ecken mit kleinen Zickzackraupen sichern.

Taschenklappen rundherum absteppen und auch hierbei die Wendeöffnungen schließen.

Die Taschenklappen aufsteppen und ebenfalls die Ecken mit kleinen Zickzackraupen sichern.



Hosenbeine nähen. Hierbei das Vorderbeinteil rechts auf rechts auf das hintere Beinteil legen, fest stecken und die Nähte schließen.



Volants fertigen.

Die vorderen Volantteile rechts auf rechts auf die hinteren Volantteile legen und die Seitennähte schließen. Nahtzugaben auseinander bügeln. Die Saumkanten entweder mit Schrägband einfassen, oder eine kleine Spitze annähen.



Volants an die Hosenbeine nähen. Hierbei die Volants rechts auf rechts auf die Hosenbeine stecken. Die vorderen Volantteile müssen sich etwas überlappen. Darauf achten, dass der äußere vordere Volantteil unten liegt. Volant annähen. Nahtzugabe umklappen und schmalkantig absteppen.

Hose mit Gummizug:



Hosenbeine rechts auf rechts ineinander stecken und den Schritt nähen. Einen unechten Hosenschlitz und einen Gummizugbund arbeiten.

Hose mit Reißverschluss:

Schrittnaht bis zur Markierung schließen. Dazu steckt man die Hosenbeine rechts auf rechts in einander. Feststecken und bis zur Markierung zusammen nähen.



Reißverschluss auf den Untertritt nähen.



Reißverschlussbeleg auf die linke vordere Hose stecken und festnähen. Beleg nach innen umklappen und überbügeln.



Untertritt auf die rechte Seite der Vorderhose stecken und bis zur Markierung festnähen.



Untertritt nach innen umklappen und schmalkantig absteppen. Nun den Reißverschluss auf der linken Hosenseite feststecken und annähen. Achtung! Nicht aus Versehen den Untertritt mit festnähen. Die untere Naht mit einer kleinen Raupe sichern, dabei den Untertritt mit annähen. Eine genaue Anleitung findet ihr auf unserer Internetseite.



Auf den Bundstreifen an den Stellen für Knopf und Knopfloch Vlieseline aufbügeln. Den Bundstreifen auf die linke Hosenseite stecken und festnähen.



Den Bundstreifen nach vorn umklappen und schmalkantig fest steppen. Dabei 2 Öffnungen für ein Gummi offen lassen.



Durch die Öffnungen ein kleines Gummi einziehen und gut festnähen. Danach die Öffnungen am Bundstreifen schließen.



Nun eine komplette Bundumrandung nähen.



Knopflöcher fertigen und Knöpfe annähen.
Evtl. Verzierungen anbringen.

Fertig!