



broek met grote zijzakken AURELIA

Design: Tante-Mimi.de



Knip de patroondelen met naadtoeslag uit de stof en neem de tekens voor de plooiën en het elastiek over op de stof.



Knip alle andere deeltje ook met naadtoeslag uit de stof.

Vouw het boordstrookje in de lengte dubbel en speld de open kanten samen iets uitgerekt aan de zakingang. Stik het boordje aan de zakingang.



Leg het zakbeleg over het boordje en stik de zakingang vast.


Knip de naadtoeslag korter, vouw het beleg naar binnen en stik de zakingang aan de goede kant door.

Tip: als de zak later op het voorbeen doorgestikt gaat worden, kan naar wens zonder zakbeleg gewerkt worden.



Leg het zakdeel met heupstuk onder het zakbeleg en stik de rondingen op elkaar. Stik naar wens daarbij gelijk het voorbeen mee.

Stik de zakdelen aan de bovenkant van het been op de naadtoeslag op elkaar.



Knip de stukjes elastiek. Neem de lijn voor het elastiek over op de binnenkant van de broek. Stik het elastiek uitgerekt over deze lijn.

Ipv het elastiek aan de binnenkant kan het ook aan de buitenkant vastgestikt worden, neem dan bv. leuk gekleurd elastiek



Ook kan er buiten op het been een tunneltje voor het elastiek gemaakt worden, van bv sierband. Rijg elastiek in de tunnel en zet de uiteinden stevig vast bv met een trensje.

Deze tunnel kan ook gemaakt worden nadat de verticale plooien in de broek zijn gestikt, zie verder.



Leg de plooien in het zijbeen volgens de patroontekens. Strijk ze en speld ze vast.

Stik met een siernaad de plooien vast en verstevig het laatste punt met een trensje.



Stik de achter-bovenpassen met de goede kanten op elkaar volgens de patroontekens aan de broekdelen. Vouw de naadtoeslag naar boven en stik hem door.

Speld de hartenzakjes met de goede kanten op elkaar en stik ze rondom vast. Laat daarbij een klein stukje open om te keren. Knip de naadtoeslag korter, geen de zak, strijk hem plat en in model.

Stik de zakingang van het hartje door, let op de patroontekens.



Speld de zakken op de aangegeven plaats op de broek en stik ze vast. Sluit gelijk de keeropeningen. Verstevig de hoekjes van de zakingang met trensjes.

Speld de voor- en achterpassen met de goede kanten op elkaar en sluit de zijnaden. Vouw de naadtoeslag naar het voorpand en stik hem door.



Stik de passen aan de benen, goede kanten op elkaar. Vouw de naadtoeslag naar boven en stik hem aan de goede kant door.



Sluit de binnenbeennaden. Zoom de onderkanten.



Keer een been binnenste buiten en schuif de andere er in zodat de goede kanten op elkaar liggen. Stik de kruisnaad.

Naar wens kan er elastiek in de **tailleband** met een nepsplit worden gemaakt, of een **ritssluiting** of een **knoopsluiting**.



Rijg elastiek in de tailleband en stik deze in de gewenste wijdte op elkaar.

KLAAR!