HALIMA

Design: inuit-Design

Knip alle patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Let op de draadrichting.

Neem alle patroontekens over op de stof.

Aanvullig naar wens:

Een FREEbook voor een contrastkleurige pas is HIER te vinden.

Deze pas kan voor het inelkaar zetten geappliceerd worden.

Sluit de schoudernaden van de passen. Vouw de naadtoeslag naar het voorpand en stik hem aan de goede kant door. Doe hetzelfde met de voeringpassen en vouw hiervan de naadtoeslag naar de achterpas en stik ze aan de goede kant door.



Speld pas en voeringpas met de goede kanten op elkaar, de schoudernaden vallen precies op elkaar. Stik lang de hals en de achterranden, stik de armsgaten op elkaar. Knip de naadtoeslag bij de rondingen wat korter, de hoeken schuin af. Bij gebruik van dunne of rekbare stoffen, de knooplijsten middenachter met vlieseline verstevigen.

Keer de pas door één schouder naar de goede kant.

Leg de passen met de goede kanten op elkaar en sluit de zijnaden van de pas en de voeringpas in één keer. De stoffen liggen daarbij zo op elkaar, dat de buitenste pasdelen op de buitenste pasdelen vallen en de voeringpasdelen op de voeringpasdelen. Zo wordt het één rechte naad.

Strijk de pas netjes in model en stik middenachter en doorlopend de hals door. Stik ook de armsgaten smal door.

Maak knoopsgaten en zet knopen aan of knijp drukkers in. Vouw de knoopslijsten over elkaar, middenachter op middenachter. Stik de onderkant op de naadtoeslag op elkaar vast.

Knip de strikbanden volgens de tabel. Leg de stroken in de lengte dubbel, stik een lange en een korte kant.

Knip de naden korter, de hoeken schuin weg. Keer de strook met bv. de hulp van een pollepel. Duw de hoeken goed naar buiten en stik ze rondom aan de goede kant door. (de naadtoeslag van de open korte kant hoeft niet naar binnen gevouwen te worden).

Speld de achterschortdelen met de goede kanten op elkaar. Leg een strikband (met de open kanten) ertussen. Het band wijst naar buiten en ligt ca. 2-3 cm onder de schortbovenrand. Stik de verticale rand en de zoom op elkaar, de strikband wordt gelijk mee vastgestikt.

Knip de naadtoeslag in de zoom wat korter, de hoeken schuin weg en keer de schortdelen. Strijk hem mooi in model en stik hem aan de goede kant door.

Speld bij de voorrok de plooien volgens de patroontekens naar het midden toe. Speld de plooien verder naar beneden door tot bijna aan de zoom, om te zorgen dat de plooi mooi recht loopt. Strijk de plooien.

Stik de plooien aan de bovenkant op de naadtoeslag vast. Zoom de voorrok.

Zoom de achteronderrok en versier hem naar wens.
Let goed op: als aan de onderkant van de achterrok een ruche of kant wordt aangezet, dan moet het achterpand voor het zomen om de breedte van de versiering worden ingekort, zodat bij het sluiten van de zijnaden de sierrand niet onder de zoom van voor- en achterschortdeel uit steekt.

Sluit de zijnaden van de rokdelen. Leg daarvoor het achterrokdeel met de goede kant naar boven. Daarop komen met de goede kanten op elkaar, de schortdelen. De onderste hoeken moeten op elkaar vallen. Als derde laag komt dan het onderste rokdeel met de goede kant naar beneden. Als dit onderste rokdeel net als hier versierd is met sierband of kant, dan is deze iets korter dan de andere beide lagen. Speld de lagen op elkaar en stik alle lagen tegelijk op elkaar.

Keer het rokdeel, vouw de naadtoeslag naar het voorpand en stik deze aan de goede kant door.

Stik het schortdeel met een paar steken aan de bovenkant van het achterrokdeel op de naadtoeslag vast.

Speld de pas met de goede kanten op elkaar aan het rokdeel. Let daarbij op, dat de zijnaden, middenvoor en middenachter op elkaar vallen. Stik de pas rondom vast. Vouw de naadtoeslag naar de pas en stik hem aan de goede kant op de pas door.

Klaar!